

KEINE PANIK – SIE SCHAFFEN DAS!

ÄNDERUNG STEUERSATZ IN PC-CASH

Wichtig! Bevor der Steuersatz geändert wird, muss nach der letzten Registrierung ein Z Finanzbericht gedruckt werden.

Wechseln Sie in das Hauptmenü. Der Wechsel in das Hauptmenü ist eventuell nur bestimmten Bedienern erlaubt.

Im Hauptmenü wählen Sie unter dem Punkt „Konfiguration“ den ersten Punkt „Alle Einstellungen“ aus.



Es öffnet sich ein Fenster für die Konfiguration. Die Steuersätze finden Sie unter „Verschiedenes“ „Grundeinstellungen“ „Steuersatz“. Die verschiedenen Ebenen werden durch einen Klick auf das Kästchen mit dem + Zeichen geöffnet.

KEINE PANIK - SIE SCHAFFEN DAS!

The screenshot shows the 'Konfiguration' (Configuration) window. On the left is a tree view with categories: Suche nach..., BackOffice, Berichtswesen, Registrieren, Verschiedenes, Grundeinstellungen (highlighted), Autostart, Kassenplatz, Kostenstelle, **Steuersatz** (highlighted), Dezimalzeichen, Steuertasten, Protokoll, Eingabehilfe, Unterschrift, Länderspezifisches, Erweiterungen, Sicherheit, Spooler, Netzwerk, ELV, SEPA, TouchPrint, and Geräte. On the right, the 'Verschiedenes - Grundeinstellungen - Steuersatz' section is active, displaying four tax rate fields: Steuersatz 1: 19.0000 %, Steuersatz 2: 7.0000 %, Steuersatz 3: 0.0000 %, and Steuersatz 4: 0.0000 %. Below these is a 'Steuernummer:' field. At the bottom, there is a note: 'Geben Sie hier ggf. eigene Stichworte ein'. On the far left of the window, there are several utility buttons: 'Einstellungen der Fenster löschen', 'Konfiguration drucken', 'Konfiguration exportieren', 'Konfiguration sichern', 'Konfiguration wiederherst.', 'Konfiguration reseten', 'Schliessen', and 'Ok'.

Durch das Klicken der Pfeile hinter dem Prozentsatz wird der Wert erhöht bzw. verringert. Schließen Sie das Fenster mit dem „ok“ Button.

Bei Kassen im Netzwerk muss die Änderung an jeder Kasse und jedem Büroplatz durchgeführt werden.

